



Cargar en Qendra los articulos almacenados en la balanza


- 1 - Conectar la balanza a la pc
- 2 - Ejecutar Conjunta




- 3-Click en **Buscar equipos** para detectar las balanzas conectadas.



4- Aparecera una lista (1) con IP (numero de identificacion) de los equipos, tambien un cuadro (2) con el uso de la memoria de la balanza. Click en **Leer datos** (3) para cargar datos de la balanza




5- Si los datos fueron leídos correctamente nos lo indicara debajo (4). Hacer click en **Exportar** (5), en la parte superior, para ejecutar el Asistente de exportación y generar los archivos de secciones y productos que luego nos servirán para cargar Qendra.



6 – Una vez generados los archivos de Secciones y Productos, cerrar Conjunta y ejecutar Qendra. En Qendra eliminar todas las secciones previamente cargadas, desde la opcion de Secciones en la pantalla inicial:



7 – Luego, en la barra superior , click en *Archivo* ---> *Importar* ---> *Asistente de importacion*. Desde este asistente debera importar primero las secciones y luego volver a ejecutarlo para importar los productos.



## SYSTEL S.A.

E-mail: [postventa@systel.com.ar](mailto:postventa@systel.com.ar)

**Visitenos en [www.systel.com.ar](http://www.systel.com.ar)**